



BLIKSUND

Optionen zur Offline-Datenbank-Bereitstellung im CRS Windows

Version: Juli 2025

Index

Index	2
Einleitung	3
Offline-Datenbank-Installation	4
Offline-Update der Datenbank	5

Einleitung

Dieser Leitfaden bietet nützliche Informationen über die Bereitstellung einer CRS-Datenbank.

Bevor die CRS-Daten verwendet werden können, muss die CRS-Installation zunächst aktiviert werden, indem der Lizenz-Code eingegeben und die Online-Abfrage an den Bliksund-Lizenzserver übertragen wird.

Der Abschnitt über die Offline-Datenbank-Installation ist wesentlich für eine funktionierende Installation der Crash Recovery System-Anwendung.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter crsadministration@bliksund.com

Offline-Datenbank-Installation

Bei einer Offline-Installation der Datenbank muss CRS Windows die erforderlichen Datenbankdateien nicht herunterladen. Da das Crash Recovery System die Datenbankdateien für den korrekten Betrieb benötigt, stellen wir die aktuellste Datenbankversion in einer ZIP-Datei über unseren Download-Server zur Verfügung. Wenn Sie die Datenbank am richtigen Speicherort ablegen, wird das CRS diese automatisch erkennen.

Die URL für die neueste Version der CRS-Datenbank ist:

https://moditech-crs-blobstorage-weu.azureedge.net/crs-windows-initial-database/initial_data_crs_windows.zip

Nachdem CRS Windows installiert und aktiviert ist, muss der genaue Inhalt der ZIP-Datei an den folgenden Speicherort im System kopiert werden (beachten Sie bitte, dass die Option „Ausgeblendete Elemente“ im Datei-Explorer aktiviert sein muss, damit der Pfad sichtbar wird):

C:\ProgramData\Moditech Rescue Solutions\Crash Recovery System\Data

ACHTUNG: Stellen Sie während dieses Vorgangs sicher, dass die crs.bin-Datei in diesem Verzeichnis nicht gelöscht wird!




Abbildung 1: Kopieren der Anwendungsdateien

Offline-Update der Datenbank

Jeden Monat veröffentlicht Bliksund Updates zu seiner Datenbank. Diese Updates können über diese URL auch offline heruntergeladen werden.

https://moditech-crs-blobstorage-weu.azureedge.net/crs-windows-initial-database/initial_data_crs_windows.zip

Der Inhalt dieses ZIP-Ordners wird jeden Monat aktualisiert. Nachdem der Download der Updates abgeschlossen ist, müssen Sie den Inhalt dieser ZIP-Datei in den Ordner extrahieren.

C:\ProgramData\Moditech Rescue Solutions\Crash Recovery System\Data

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Dateien überschreiben, wenn Sie danach gefragt werden. Das könnte bedeuten, dass es Updates für bereits vorhandene Fahrzeuge gibt.

Nach dem Kopieren müssen Sie CRS Windows neu starten, damit die Datenbankdateien automatisch gefunden werden.